

# 天虹 VPN 使用指南 (OTP)

说明： **1.正确登录 VPN 软件，需要使用两个密码：认证密码+OTP 动态一次性密码。请先使用手机下载 OTP 动态密码生成器并且保证可以正常生成动态一次性密码；**

**2.OTP 动态密码生成器：使用工作手机下载并安装生成器，同时必须绑定在手机上，切勿随意解绑。**

## 电脑 VPN 客户端下载

### 电脑端：

天虹 VPN 客户端支持多种操作系统，以下各个版本的客户端下载地址：

Windows 客户端：

<https://app.rainbowcn.com/software/vpn/MotionProSetup.zip>

MacOS 客户端：

<https://app.rainbowcn.com/software/vpn/MotionPro.dmg>

### OTP 手机移动端安装：

#### OTP 下载：

1、Android 版



2、iOS 系统请到 AppStore 下载，搜索 MotionProOTP



### 三、手机 OTP 客户端安装及使用说明

MotionProOTP 客户端只能安装在安卓（Android）或苹果（iOS）手机上，下面以安卓为例，填写说明如下：

服务器地址：**sslvpn.rainbowcn.com**

用户名：天虹统一身份认证账号

密 码：天虹统一身份认证密码（如密码不知道或不对，在 sis.rainbowcn.com 中通过预置手机号重置）


15:01

0.00 KB/s HD 4G 45



MotionProOTP





## 一次性密码

25 12 64

密码将于 **32** 秒后更新

温馨提示：

- (1) 点击密码可复制
- (2) 点击倒计时可同步时间




**备注：OTP 只能绑定在一台手机，如果更换手机或者误解绑，需要联系天虹解绑。**

#### **四、电脑 VPN 客户端安装及使用说明**

##### **Windows 客户端安装及配置指引：**

- 1、根据您的操作系统版本选择下载相应的安装包，先解压，解压后打开文件夹双击 MotionProSetup.exe；
- 2、根据提示点击下一步直到安装结束；安装完成后，在桌面会生成一个名为 MotionPro 的快捷图标：



- 3、双击即可启动 VPN 客户端，点右上角“添加站点”，具体配置信息如下：

站点名称：可随意填写

主机：**sslvpn.rainbowcn.com**

用户名：天虹统一身份认证账号（职员代码）

密码（门户密码）：天虹统一身份认证密码


密码（VPN-OTP）：OTP 一次性密码，手机端 MotionProOTP 中查看，密码 60s 有效期，请在有效期内输入并登录

4、连接成功后，右下角任务栏会有一个小红 A 图标显示，表示您已经成功登录 VPN,即可访问应用系统，如下图：（如为灰色表示已断开连接，黄色表示正在重连）




MacOS 客户端安装及配置指引：

1、双击已下载的 MotionPro.dmg，如下图所示，然后双击 MotionPro.pkg 进行安装：




2、双机会弹出如下提示，受 MacOS 安全管控，需要在安全性与隐私中放行




3、打开“系统偏好设置—安全性与隐私”，点击“仍要打开”，会弹出 Motion Pro 安装窗口






4、安装过程中，需要验证当前系统用户的账号密码，验证通过后继续安装




5、安装成功，接下来进行配置



6、在启动台找到 MotionPro，打开后点击“添加站点”，具体配置信息如下  
站点名称：可随意填写

主机：**sslvpn.rainbowcn.com**

用户名：天虹统一身份认证账号（职员代码）




7、存后如下图，双击该站点进行登录。

用户名：天虹统一身份认证账号（职员代码）

密码（门户密码）：天虹统一身份认证密码

密码（VPN-OTP）：OTP 一次性密码，手机端 MotionProOTP 中查看，密码 60s 有效期，请在有效期内输入并登录



8、连接成功后，右上角任务栏会有一个小红 A 图标显示，表示您已经成功登录 VPN, 即可访问公司内网。



## 五、如手机需安装 VPN 可扫码安装

1、iOS 系统请到 AppStore 下载，搜索：MotionPro

2、VPN 移动客户端（Android）：

